

**AZ99x NETIMPRESS air 各種ソフトウェア
Windows10 インストール簡易手順**

2018 年 9 月 1 日
DTS インサイト

1. ソフトウェアのインストール

本ドキュメントは AZ99x (NETIMPRESS air 各種ソフトウェア) の Windows10 へのインストール手順について説明したものです。以下のマニュアルもあわせてお読みください。

NETIMPRESS air スタートアップマニュアル (プログラマ編)
NETIMPRESS air 操作マニュアル (プログラマ編)

AZ481 (KEY ファイルジェネレータ) などの周辺ソフトウェアは弊社ホームページよりダウンロード取得してください。

https://www.dts-insight.co.jp/support/support_netimpress_air/?m=Document&item=1

※Windows7 へはそのままインストールできます。注意事項はありません。

○環境および事前準備

- (1) Windows10 がインストールされている PC
- (2) .NET Framework 3.5 がインストールされていること
未インストールのとき
インターネット環境に接続されている PC … オンラインインストール可能 (1.2 項参照)
インターネット環境に未接続の PC … Windows10 のメディアが必要 (1.3 項参照)

1.1. AZ99x (NETIMPRESS air 各種ソフトウェア)のインストール手順

インストーラ AZ99x_setup_Vxxx.exe (AZ99x は型名、Vxxx はバージョン番号)

管理者権限でログインしインストーラを実行するか、またはエクスプローラでインストーラファイルを右クリックし「**管理者として実行**」を選択してください。

以降、インストーラの指示にしたがってインストールをおこなってください。

なお、Windows10 には先に「**.NET Framework 3.5**」がインストールされている必要があります。

.NET Framework 3.5 は、自動でインストールされるか、AZ990 のインストールができない旨の表示がされます。自動でインストールされないときは、以下の説明を参考に、.NET Framework 3.5 のインストールを行ってください。

お客様の PC の環境によって操作方法が異なりますので、管理者にご確認ください。

1.2. Windows10 への.NET Framework 3.5 のオンラインインストール

※対象 PC がインターネット環境に接続されている場合


コントロール パネルで .NET Framework 3.5 を有効にします。

Windows のスタートメニュー → Windows システムツール → コントロールパネル


→ プログラム → Windows 機能の有効化または無効化 の画面を表示し、

「.NET Framework 3.5 (.NET 2.0 および 3.0 を含む)」 チェック ボックスをオンにして [OK] を選択します。

オンラインダウンロードが実行されインストールされます。



インストールが完了すると選択状態になります。




1.3. Windows10 への.NET Framework 3.5 のオフラインインストール

※対象 PC がインターネット環境に接続されていない場合

オフライン環境では Windows10 のインストールメディア (DVD など) が必要です。
(メディアがないとき 次項 1.4 を参照)

1. Windows10 のインストールメディア (DVD) をセットします。
2. 「コマンド プロンプト」を管理者として実行します。

Windows スタートメニュー → Windows システムツール → コマンドプロンプト
を右クリックし「管理者として実行」を選択します。



3. コマンドプロンプトで次のコマンドを入力し実行してください。

コマンド入力例

(DVD ドライブ名が D ドライブの場合。△は半角スペース、改行せずに 1 行で入力)

```
dism△/online△/enable-feature△/featurename:NetFX3△/all△/Source:D:¥sources¥sxs¥△/limitaccess
```

※Windows10 のメディアをお持ちでない場合

Windows10 をインストール済みの PC でメディアがないときは、Windows10 を Microsoft のサイトからダウンロードして入手し、DVD や SD カードなどのメディアを作成してください。

(参考) Microsoft のサイト

<https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10>

1.4. インストーラ実行時の通知メッセージ対応方法

インストーラを実行したとき、実行手順やご使用の環境によっては通知メッセージが表示されることがあります。

(1) 「このアプリが PC(またはデバイス)に変更を加えることを許可しますか？」

発行元：DTS INSIGHT CORPORATION

(青色の通知メッセージ)




▼方法①： 「はい」を選択し、インストールを続けてください。

▼方法②： 「ユーザーアカウント制御の設定」を変更し、通知を非表示にする。
上記画面の「これらの通知を表示するタイミングを変更する」を選択し、
レベルを「通知しない」に設定します。
インストール以外のほかの操作でも通知非表示になりますのでご注意ください。

(2) 「この不明な発行元からのアプリが PC(またはデバイス)に変更を加えることを許可しますか？」

発行元：不明


(オレンジ色の通知メッセージ)



- ▼方法： インストーラを管理者として実行する。
エクスプローラでインストーラのファイルを右クリックし「管理者として実行」を選択します。同様の通知画面（前ページ(1)）が表示されますが「はい」を選択し、インストールを続けてください。

- (3) コントロールパネルの「アプリと機能」からアンインストールを実行したとき
「この不明な発行元からのアプリが PC(またはデバイス)に変更を加えることを許可しますか？」

（オレンジ色の通知メッセージ）



- ▼方法： 「はい」を選択し、アンインストールを続けてください。

- (4) 「ドライバーソフトウェアの発行元を検証できません」

- ▼方法： ご使用の Windows のバージョンをお控えの上、お問い合わせください。

